



ID-ME

РУКОВОДСТВО ПО БЫСТРОЙ УСТАНОВКЕ

ВЕРСИЯ 2.11.301 RU

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
1 ВВЕДЕНИЕ.....	3
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	3
1.2 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	3
1.3 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ..	3
2 УСТАНОВКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	5
2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
2.2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ.....	6
2.3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ.....	10
2.4 ЗАПУСК СИСТЕМЫ	10
2.4.1 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ.....	13
2.4.1.1 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДОСТУП	13
2.4.1.2 ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ	15
2.4.1.3 OFFLINE РЕГИСТРАЦИЯ	16
3 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ	17
4 СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.....	18

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящий документ представляет собой руководство по быстрой установке и активации лицензии Решения Id-Me (далее по тексту — *Решение*) и содержит пошаговые инструкции и пояснения по основным этапам.



1.2 УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Администраторы Решения должны изучить Руководство администратора Id-Me и иметь представление о работе основных интернет-технологий, о соответствующей терминологии, а также должны иметь представление о принципах работы сайтов и приложений. Пользователю необходимо владеть навыками работы со специализированным оборудованием (камерами, терминалами доступа, мониторами, проекторами и т. д.).

1.3 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ И НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

1. Установить на сервер необходимые элементы;
2. Зайти в интерфейс развернутой Системы на свой сервер по адресу res.recfaces.com;
3. Лицензировать Систему;
4. Подключить и настроить камеры;
5. Предоставить доступ к системе сотрудникам;
6. Загрузить базу данных лиц;
7. Распределить людей по категориям;
8. Задать параметры сравнения;
9. Настроить информирование по событиям;
10. Настроить очистку данных;
11. Настроить резервное копирование и восстановление;
12. Настроить расписание дополнительных сервисных операций в Планировщике задач при необходимости.

Подробнее о рекомендуемом порядке действий ознакомьтесь в Руководстве администратора.

Руководство пользователя Системы можно скачать, воспользовавшись интерфейсом Системы. Для этого нажмите кнопку  в правом верхнем углу Системы и далее в выпадающем меню выберите пункт  «Руководство пользователя» (**Рисунок 1**). Документ будет загружен на ваш компьютер в папку, которая настроена в браузере (для браузера Google Chrome).




Рисунок 1. Руководство пользователя в выпадающем меню

Для предварительной загрузки документации до установки скачайте ее с портала загрузки <https://ds.recfaces.com/>.

2 УСТАНОВКА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

2.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обработка биометрической лицевой информации требует значительного количества вычислительных ресурсов. Характеристики сервера напрямую зависят от количества обрабатываемой Системой информации, полученной с камер. Примерный расчет для наиболее частых значений представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Требования к серверу

Количество камер	CPU (Core)	RAM (GB)	HDD (GB)	SSD (GB)
1	5	16	600	240
2	6	16	700	240
3	8	16	700	240
5	12	24	800	240
7	14	24	900	240
10	18	40	1000	240

Операционная система: Windows 10 Pro (2004 и выше, согласно срокам окончания поддержки операционных систем), Windows Server 2016/2019 и выше. Если у вас установлена редакция ОС Windows 10 Pro N, дополнительно необходимо установить компонент Media Feature Pack. Учетная запись (логин/пароль) (в т. ч. для удаленного пользователя) должна оставаться неизменной на протяжении всей инсталляции. Учетная запись (логин/пароль) должна позволять повышать привилегии до Администратора при необходимости.

Не должны быть предустановлены:

- Postgre SQL,
- Rabbit MQ,
- Redis,
- Web server, использующий 80 и 443 порты.

В случае установки всех компонентов на сервер необходимо убедиться, что на сервере установлен интернет-браузер Google Chrome последней версии и у пользователя есть доступ к Системе (логин и пароль для входа) в соответствии с его полномочиями, а затем запустить установщик Системы.



ВНИМАНИЕ! Если у вас на ПК запущен антивирус, то для корректной установки Системы необходимо его отключить. Для корректной работы Системы необходимо также разрешить инсталлятору Id-Me доступ на редактирование в файле hosts.



ВНИМАНИЕ! Перед установкой проверьте соответствие часового пояса, настройки даты и времени сервера на соответствие дальнейшим условиям эксплуатации. Менять настройки даты, времени и часового пояса в процессе эксплуатации не рекомендуется.



ВНИМАНИЕ! Зафиксируйте имя сервера и не меняйте его после установки и в процессе эксплуатации решения во избежание прекращения работоспособности.

2.2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Для установки Системы необходимо запустить установочный файл «IdMe-Core_Новерсии.exe». Если на устройстве включен контроль учетных записей, то отображается окно с подтверждением внесения изменений (Рисунок 2).




Рисунок 2. Подтверждение внесения изменений при контроле учетных записей

Для продолжения необходимо нажать на кнопку «Да». При нажатии на кнопку «Нет» процесс установки не будет запущен.

После запуска будет предложено выбрать язык установки (Рисунок 3). Выберите нужный язык и нажмите «ОК» для продолжения установки. При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван.




Рисунок 3. Окно выбора языка

Доступные варианты: английский, испанский, русский.

Внимание! Выбранный язык будет установлен по умолчанию для интерфейса Системы и не может быть изменен администратором до успешного лицензирования Системы.

На следующем шаге установки Id-Me откроется окно приветствия (Рисунок 4), в котором необходимо нажать на кнопку «Далее» для продолжения установки. При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван.




Рисунок 4. Приветствие программы установки

Далее откроется страница «Лицензионное соглашение», где содержится текст лицензионного соглашения (Рисунок 5).





Рисунок 5. Лицензионное соглашение


Для подтверждения согласия с «Лицензионным соглашением» необходимо нажать на кнопку «Принимаю». При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к окну приветствия. При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван.

На следующей странице будет доступен ввод IP адреса сервера (Рисунок 6). По умолчанию указано 127.0.0.1.


**Рисунок 6. IP-адрес**

После проверки и, если необходимо, изменения поля «IP» необходимо нажать на кнопку «Далее» для запуска процесса установки компонентов Системы. При нажатии на кнопку «Назад» произойдет возврат к странице «Лицензионное соглашение». При нажатии на кнопку «Отмена» процесс установки будет прерван.


На следующей странице «Копирование файлов» будет отображаться процесс инсталляции файлов, необходимых для работы компонентов (**Рисунок 7**). Установка Системы будет произведена в папку C:\RECFACES.

**Рисунок 7. Установка Решения**

Если на данный сервер уже производилась попытка установки или есть другие работающие компоненты Системы, будет показано сообщение об ошибке (**Рисунок 8**), и инсталляция будет прервана. Деинсталлируйте все ранее установленные компоненты, перезагрузите сервер и попытайтесь выполнить установку еще раз.


**Рисунок 8. Ошибка при установке**

Если на устройстве включен контроль учетных записей, в ходе установки может появиться «Оповещение Безопасности Windows» для разрешения доступа (**Рисунок 9**).

**Рисунок 9. Окно подтверждения разрешения доступа**

Необходимо нажать на кнопку «Разрешить доступ» для продолжения процесса установки. При нажатии на кнопку «Отмена» очередному компоненту Системы не будет предоставлено необходимое для работы разрешение. Установка будет завершена успешно, однако Система будет частично неработоспособна.

По окончании процесса откроется окно завершения работы мастера установки (**Рисунок 10**).

**Рисунок 10. Завершение установки**

Для корректной работы установленных компонентов Системы необходимо перезагрузить устройство. Для этого, не меняя отметку «Да, перезагрузить сейчас» на странице, необходимо нажать на кнопку «Готово». Устройство будет выключено, и после включения можно будет приступить к настройке Системы. При выборе отметки «Нет, я перезагружу ПК позже» для корректной работы потребуется самостоятельно перегрузить устройство перед началом настройки Системы.

2.3 ПЕРВЫЙ ЗАПУСК И АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ



ВНИМАНИЕ! После перезагрузки Системы необходимо подождать 5–10 минут, в зависимости от производительности сервера, пока происходит старт сервисов.

Для начала работы серверной части Системы необходимо активировать лицензию.

Для активации лицензии потребуется доступ к панели настроек серверной части Системы и браузер, удовлетворяющий следующим условиям:

- Google Chrome версии 80 или выше;
- Opera версии 64 или выше;
- Mozilla версии 74 или выше.

2.4 ЗАПУСК СИСТЕМЫ

Приложение Id-Me запускается нажатием на ярлык IdMe.exe в папке «C:\RECFACES\CLIENT» или на рабочем столе ПК (**Рисунок 11**).




Рисунок 11. Иконка на рабочем столе

При открытии приложения автоматически запускается браузер, в котором откроется страница Системы. Также можно самостоятельно открыть браузер и в адресной строке ввести адрес Системы res.recfaces.com.


При первом открытии Системы необходимо пройти авторизацию. Для этого введите логин и пароль Администратора:

- логин — example
- пароль — 1111

После чего нажмите на кнопку «Войти» или на клавишу «Enter» на клавиатуре (**Рисунок 12**).


**Рисунок 12. Окно ввода**

В случае ввода ошибочных данных появится сообщение об ошибке (Рисунок 13).

**Рисунок 13. Сообщение о неверном логине или пароле**

В этом случае администратору необходимо удостовериться в корректности вводимых данных и повторить авторизацию.

В случае успешной авторизации отобразится окно с предложением изменить пароль в целях безопасности (Рисунок 14).

**Рисунок 14. Изменение пароля**

После смены пароля отобразится сообщение, что пароль изменен (**Рисунок 15**).




Рисунок 15. Пароль успешно изменен

Далее, после изменения пароля, отобразится окно с сообщением о том, что биометрический функционал Системы заблокирован (**Рисунок 16**).




Рисунок 16. Сообщение о недоступности биометрического функционала

Для закрытия уведомления нажмите на кнопку «ОК» или на любое свободное место.

Для корректной работы необходима лицензия. Действия по лицензированию Системы описаны в разделе «Активация лицензии». Для активации лицензии необходимо нажать на ссылку «Биометрический функционал системы заблокирован» в правом верхнем углу экрана (**Рисунок 17**).




Рисунок 17. Система заблокирована. Требуется лицензия

Откроется новое окно с общей информацией о Системе (**Рисунок 18**).




Рисунок 18. Личный кабинет клиента (Информация о Системе)

2.4.1 АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Для ознакомления с Системой предусмотрен демо доступ. Для получения доступа к возможностям Id-Me в демонстрационном режиме Систему необходимо зарегистрировать.

Активация Системы может производиться двумя способами: ONLINE и OFFLINE с загрузкой лицензионного ключа.



Внимание! Лицензирование производится для конкретного сервера, на который было поставлено ядро Системы. Запуск ядра на другом сервере без перевыпуска лицензии невозможен. В случае переименования Сервера или изменения имени хоста Система также прекратит работать, для восстановления ее работоспособности обратитесь в службу технической поддержки.

2.4.1.1 ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ ДОСТУП

Для получения демонстрационного доступа необходимо использовать Internet.

На странице с информацией о Системе перейдите по ссылке «Онлайн регистрация» (**Рисунок 19**).




Рисунок 19. Информация о системе (Онлайн регистрация)

Откроется страница «Регистрация» (**Рисунок 20**). Для начала необходимо кликнуть по области «Получить демо доступ» для открытия анкеты. Далее нужно заполнить обязательные поля анкеты:

- краткое наименование компании,
- контактное лицо,
- e-mail (электронная почта),
- телефон (номер телефона контактного лица).

После чего необходимо ознакомиться с пользовательским соглашением, поставить отметку «Подтверждаю пользовательское соглашение» в селекторе выбора (чекбоксе).

Регистрация

Введите серийный номер

Получить демо доступ

Краткое наименование компании *

Радуга

Контактное лицо *

Валерия

Email *

lapteva@mail.ru

Телефон *

+785125845684

☒ Подтверждаю пользовательское соглашение [Скачать пользовательское соглашение](#)

Получить

Рисунок 20. Получение демо-доступа

После заполнения анкеты и внесения отметки о согласии с пользовательским соглашением появится возможность нажать на кнопку «Получить» для получения лицензионного ключа.

На основании указанной информации будет получен лицензионный ключ, который Система сама укажет в поле «Серийный номер» (**Рисунок 21**). Для активации серийного номера нажмите на кнопку «Зарегистрировать».

Регистрация

Введите серийный номер

Серийный номер *

Зарегистрировать

Получить демо доступ

Рисунок 21. Online регистрация демо-доступа

После этого на странице личного кабинета клиента автоматически обновится информация в разделе «Информация о Системе» (**Рисунок 22**), где будут указаны:

- серийный номер;
- идентификатор оборудования;
- дата окончания триального периода.




Рисунок 22. Информация о Системе

2.4.1.2 ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ

Для прохождения Online регистрации необходимо использовать Internet.

На странице с информацией о Системе перейдите по ссылке «Онлайн регистрация» (Рисунок 19).

Откроется страница «Регистрация» (Рисунок 23). Укажите полученный серийный номер в поле «Серийный номер». Для активации лицензии по серийному номеру нажмите на кнопку «Зарегистрировать».




Рисунок 23. Окно регистрации

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе «Информация о Системе» (Рисунок 24) и будут указаны:

- серийный номер,
- идентификатор оборудования.




Рисунок 24. Сообщение об успешной регистрации

Система зарегистрирована и готова к настройке.

2.4.1.3 OFFLINE РЕГИСТРАЦИЯ

Для прохождения Offline регистрации не требуется использовать Internet.

На странице с информацией о Системе (**Рисунок 19**) необходимо скопировать «Идентификатор оборудования» (hwKey) и выслать в адрес представителя Рекфэйсис для получения лицензионного ключа. Также можно обратиться в Служба технической поддержки.

В ответ вам будет выслан файл с расширением *.key. Данный файл необходимо загрузить на той же странице с информацией о Системе (**Рисунок 19**).

Для выбора файла на носителе нажмите на «Загрузить лицензионный ключ» и выберите присланный файл. В случае загрузки корректного файла с лицензионным ключом Система сообщит, что регистрация прошла успешно.

После этого на странице личного кабинета клиента обновится информация в разделе «Информация о Системе» и будут указаны:

- серийный номер,
- идентификатор оборудования.

3 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Система обеспечивает корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями администратора, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных случаях Система выдает администратору соответствующие аварийные сообщения, после чего возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. Аварийные ситуации могут возникать как из-за ошибок в программных продуктах, так и из-за неправильной настройки.

Признаками аварийной ситуации являются:

1. Отсутствие на экране необходимой страницы;
2. Окна с сообщениями о нештатной ситуации;
3. Окна с нечитаемыми сообщениями на английском языке;
4. Сообщение об отсутствии прав на действия.

4 СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Если при эксплуатации Системы у вас возникли дополнительные вопросы или у вас появилась проблема, вы можете обратиться в письменной форме в службу технической поддержки. Для этого необходимо нажать на надпись «Служба поддержки» в нижней правой части экрана (**Рисунок 25**) и отправить письмо по email.




Рисунок 25. Служба поддержки

Также можно ознакомиться с доступной информацией на сайте www.recfaces.ru.



ВНИМАНИЕ! Для быстрого и корректного ответа просьба в письме указывать номер версии, находящейся в окне «Информация о Системе» (**Рисунок 26**).



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

Серийный номер: ae00:02DgoQ:gaavtY:hhrufg:G8xQJ1

Статус: Активна

Режим: Триал

Идентификатор оборудования:

Дата окончания триального периода: 08.08.2020 18:00:28

Версия: 2.9.277.166 - 03-06-2020

[Загрузить лицензионный ключ](#)

Рисунок 26. Номер версии